



Versión 1.5.0.1 - primeros pasos y controles

El diseño conocido reúne navegación, selección de temas, favoritos, filtros y fundido real. Aquí se explican el manejo actual y los primeros pasos con la demo.

Selección inicial y menús breves

Reproductor está a la izquierda y Gestión a la derecha. Los botones verdes enmarcados Volver a la selección inicial siguen visibles arriba y a la derecha del reproductor fijo, incluso al desplazarse. Salir de Musikregal aparece en rojo únicamente en la pantalla inicial. Gestión tiene cinco grupos claros. Los menús no necesitan desplazamiento; las listas largas tienen su propia zona. Los controles no tapan filas de temas.

Cola, listas de reproducción y favoritos

Más prepara un tema; Reproducir inicia la escucha. Vaciar cola retira los temas siguientes mientras el actual continúa en su posición y luego termina. El contador indica temas siguientes. El corazón aparece solo en el reproductor fijo y guarda siempre el tema actual mostrado, aunque la lista de resultados se haya desplazado. Su estado sigue el cambio de tema. Se conservan listas guardadas y favoritos; quitar una entrada no borra un archivo de audio.

Metadatos y estado de las fuentes

La biblioteca lee las etiquetas disponibles y conserva sus valores originales. Los idiomas de las canciones proceden de etiquetas adecuadas o asignaciones confirmadas en el índice. Los códigos de idioma habituales se normalizan. Las asignaciones ausentes siguen como Desconocido; un título extranjero no demuestra el idioma cantado. Disponibilidad de fuentes y metadatos ausentes son datos distintos. No se reetiquetan los archivos musicales.

Busque y combine filtros

Busca por título, artista o álbum. Las coincidencias completas exactas aparecen primero. Si la intención es ambigua, elige Término al principio o Término en el texto. Marca temas a la izquierda: se muestra la cantidad seleccionada; Todos en esta página afecta solo a la página actual. Reproducir selección inicia los marcados; Añadir selección a la cola los incorpora. Combina géneros e idiomas confirmados. Todos elimina ese filtro; Restablecer quita las restricciones de búsqueda y filtros.

Reproducción y fundido cruzado

Reproduce, pausa, cambia de tema y ajusta posición y volumen. El fundido está desactivado o entre 1 y 10 segundos. Con 5 segundos, el tema siguiente comienza durante los últimos 5 segundos del actual: ambos suenan juntos, el anterior baja y el nuevo sube. El nuevo ya lleva entonces unos 5 segundos. Se prepara con antelación; el ajuste no crea una pausa de espera. Una fuente inaccesible o ilegible puede provocar problemas de carga.

Instalar y comenzar vacío

Extrae el paquete Windows completo en una carpeta vacía propia; las partes ZIP correspondientes deben ir al mismo destino. Ejecuta Musikregal.exe desde la carpeta Musikregal. Mantén la carpeta Daten al lado. Una demo nueva comienza vacía o carga 100 medios ficticios tras elección expresa. Selecciona tus archivos de audio como fuentes. Haz copia de instalaciones y datos existentes antes; este paquete completo no es un paquete de actualización automática.