



Versie 1.5.0.1 - starten en bedienen

De vertrouwde vormgeving brengt navigatie, nummersselectie, favorieten, filters en echt overvloeien samen. Hier staan de huidige bediening en eerste stappen met de demo.

Startkeuze en korte menupaden

Speler staat links en Beheer rechts. Groene omkaderde knoppen Terug naar de startkeuze blijven bovenaan en rechts in de vaste speler zichtbaar, ook na scrollen. Musikregal afsluiten staat alleen als rode knop op de startkeuze. Beheer heeft vijf overzichtelijke menugroepen. Menu's hoeven niet te scrollen; lange gegevenslijsten hebben een eigen gebied. Bedienknoppen bedekken geen nummerregels.

Wachtrij, afspeellijsten en favorieten

Plus zet een nummer klaar; Afspelen start de weergave. Wachtrij wissen verwijdt volgende nummers terwijl het huidige nummer op zijn positie doorspeelt en daarna eindigt. Het aantal betreft volgende nummers. Het hart staat uitsluitend in de vaste speler en bewaart altijd het daar getoonde huidige nummer, ook wanneer de resultaten elders zijn doorgescrollt. De status volgt nummerwissels. Opgeslagen lijsten en favorieten blijven bestaan; lijstregels verwijderen wist geen audiobestand.

Metadata en bronstatus

De bibliotheek leest beschikbare bestandstags en bewaart de oorspronkelijke waarden. Liedtalen komen uit geschikte tags of bevestigde toewijzingen in de index. Gangbare taalcodes worden gelijkgetrokken. Ontbrekende toewijzingen blijven Onbekend; een anderstalige titel bewijst niet de taal van het lied. Bronbereikbaarheid en ontbrekende metadata zijn aparte gegevens. Muziekbestanden krijgen geen nieuwe tags.

Zoek en combineer filters

Zoek op titel, artiest of album. Volledige exacte treffers staan bovenaan. Kies bij een onduidelijke zoekbedoeling Zoekterm aan het begin of Zoekterm in de tekst. Vink nummers links aan: het selectieaantal is zichtbaar; Alle op deze pagina betreft alleen de huidige pagina. Selectie afspelen start de gemarkeerde nummers; Selectie klaarzetten voegt ze aan de wachtrij toe. Combineer genres en bevestigde liedtalen. Alle heft dat specifieke filter op; Opnieuw instellen verwijdt zoek- en filterbeperkingen.

Afspelen en overvloeien

Speel af, pauzeer, wissel nummers en regel positie en volume. Overvloeien staat uit of op 1 tot 10 seconden. Bij 5 seconden begint het volgende nummer tijdens de laatste 5 seconden van het huidige: beide spelen tegelijk, het oude wordt zachter en het nieuwe harder. Daarna speelt het nieuwe nummer al ongeveer 5 seconden. Het volgende nummer wordt vooraf voorbereid; de instelling maakt geen wachtpauze. Niet-beschikbare of onleesbare bronnen kunnen wel laadproblemen geven.

Installeren en leeg starten

Pak het volledige Windows-pakket uit in een eigen lege map; bijbehorende ZIP-delen moeten in dezelfde doelmap komen. Start Musikregal.exe in de map Musikregal. De map Daten blijft ernaast. Een nieuwe demo start leeg of laadt na uitdrukkelijke keuze 100 fictieve media. Kies je eigen audiobestanden als bronnen. Maak eerst een back-up van bestaande installaties en gegevens; dit volledige pakket is geen automatisch updatepakket.