



Versão 1.5.0.1 - primeiros passos e controlos

O aspeto familiar reúne navegação, seleção de faixas, favoritos, filtros e transição real. Aqui estão a utilização atual e os primeiros passos com a demonstração.

Seleção inicial e menus curtos

Leitor fica à esquerda e Gestão à direita. Os botões verdes com moldura Voltar à seleção inicial permanecem visíveis no topo e à direita do leitor fixo, mesmo após deslocação. Sair do Musikregal aparece a vermelho apenas no ecrã inicial. Gestão tem cinco grupos claros. Os menus não precisam de deslocação; as listas longas têm uma área própria. Os controlos não tapam linhas de faixas.

Fila, listas de reprodução e favoritos

Mais prepara uma faixa; Reproduzir inicia a audição. Limpar fila retira as faixas seguintes enquanto a atual continua na sua posição e depois termina. A contagem indica faixas seguintes. O coração aparece apenas no leitor fixo e guarda sempre a faixa atual apresentada, mesmo após deslocar a lista de resultados. O estado acompanha as mudanças de faixa. Listas guardadas e favoritos são conservados; remover uma entrada não apaga o ficheiro áudio.

Metadados e estado das fontes

A biblioteca lê as etiquetas disponíveis e conserva os valores originais. Os idiomas das canções vêm de etiquetas adequadas ou atribuições confirmadas no índice. Os códigos de idioma comuns são uniformizados. Atribuições em falta permanecem Desconhecido; um título estrangeiro não prova o idioma cantado. Acessibilidade das fontes e metadados em falta são dados distintos. Os ficheiros musicais não são reetiquetados.

Procure e combine filtros

Pesquise título, artista ou álbum. Correspondências completas exatas aparecem primeiro. Se a intenção for ambígua, escolha Termo no início ou Termo no texto. Marque faixas à esquerda: a contagem é apresentada; Todas nesta página refere-se apenas à página atual. Reproduzir seleção inicia as marcadas; Adicionar seleção à fila inclui-as na fila. Combine géneros e idiomas confirmados. Todas remove esse filtro; Repor retira as restrições de pesquisa e filtros.

Reprodução e transição gradual

Reproduza, pause, mude de faixa e ajuste posição e volume. A transição pode estar desligada ou entre 1 e 10 segundos. Com 5 segundos, a faixa seguinte começa nos últimos 5 segundos da atual: ambas tocam ao mesmo tempo, a anterior diminui e a nova aumenta. A nova já terá então tocado cerca de 5 segundos. É preparada antecipadamente; a definição não cria uma pausa de espera. Fontes indisponíveis ou ilegíveis ainda podem causar problemas de carregamento.

Instalar e começar vazio

Extraia o pacote Windows completo para uma pasta vazia própria; as partes ZIP correspondentes devem ficar no mesmo destino. Execute Musikregal.exe na pasta Musikregal. Mantenha a pasta Daten ao lado. Uma demonstração nova começa vazia ou carrega 100 suportes fictícios após escolha explícita. Selecione os seus ficheiros áudio como fontes. Faça primeiro cópia de instalações e dados existentes; este pacote completo não é um pacote de atualização automática.