



Trouver la musique. Retrouver les souvenirs.

Spectre plus calme avec repères de crête

31 bandes finement segmentées montent rapidement et redescendent en douceur. Un repère lumineux conserve brièvement la crête puis descend avec retard. Le spectre ne modifie pas le son et reste lisible à faible volume.

Grande fenêtre et publicité personnalisée

Le blason original est centré entre Bangert et Software. Plein écran et Fermer sont en haut à droite, l'intitulé du spectre dessous. La langue suit l'application principale même en pause. Gestion > Réglages > Publicité personnalisée accepte un logo JPG/PNG central et deux lignes de chaque côté. Toute saisie remplace le bloc de marque entier. Effacez logo et deux textes pour le restaurer. Les logos jusqu'à 8 Mo sont redimensionnés.

Correction de volume fixe par titre

Égaliser automatiquement le volume est désactivé initialement et mémorisé. L'enregistrement entier est mesuré avant sa lecture. Son gain reste ensuite fixe pendant les passages doux, crescendos, pauses, reprises et déplacements. Chaque titre du fondu conserve son gain. Une commutation pendant un titre agit au suivant. Les fichiers musicaux restent inchangés. La première mesure dépend de la durée et de la source ; les valeurs correspondantes sont réutilisées.

Chemins clairs et numéros de champ

Gestion > Données et sauvegarde > Chemins des données et sources musicales affiche le dossier des données et permet de choisir source principale/de secours, sauvegardes et exports. Vérifiez puis enregistrez ; les fichiers ne sont pas déplacés. Langue et présentation propose les numéros de champ avec explication au survol et aide cliquable. Ils restent identiques dans chaque langue.

Formats audio

MP3, WAV, FLAC, M4A (AAC/Apple Lossless), AAC, Ogg Vorbis, Opus et AIFF PCM non compressé. Extensions WAVE, M4B, OGA, AIF et AIFC reconnues. Apple Lossless : mono/stéréo jusqu'à 24 bits. AIFF PCM : 8 à 32 bits. Les originaux restent intacts.

Installation et musique personnelle

Extraire toutes les parties dans un même nouveau dossier puis lancer Musikregal/Musikregal.exe. La démo publique de 45 jours ne contient pas de collection privée. Catalogue et pochettes ne sont pas des enregistrements. Les fichiers audio doivent être locaux ou accessibles. Copier la musique sur l'appareil avant un voyage.