



Найти музыку. Услышать воспоминания.

Спокойный спектр с пиковыми отметками

31 тонко сегментированная полоса быстро поднимается и плавно опускается. Светлая пиковая отметка ненадолго задерживается, затем падает с задержкой. Индикация не меняет звук и остаётся полезной при тихом воспроизведении.

Большое окно и своя реклама

Оригинальный герб расположен между Bangert и Software. Полный экран и Заккрыть находятся справа вверху, название спектра под ними. Язык следует основному приложению даже при паузе. Управление > Настройки > Своя реклама позволяет выбрать центральный логотип JPG/PNG и по две строки с каждой стороны. Любой собственный элемент заменяет весь блок марки. Очистите логотип и оба текста для возврата оригинала. Логотипы до 8 МБ уменьшаются при сохранении.

Постоянный gain для каждой композиции

Автоматическое выравнивание громкости изначально выключено и запоминается. Вся запись измеряется до начала воспроизведения. Затем усиление постоянно при тихих фрагментах, крещендо, паузах, продолжении и перемотке. При плавном переходе каждая запись сохраняет свой коэффициент. Переключение во время песни действует со следующей. Музыкальные файлы не меняются. Первая проверка зависит от длительности и источника; подходящие измерения используются повторно.

Понятные пути и номера полей

Управление > Данные и копии > Пути данных и источники музыки показывает данные программы и предлагает выбрать основной/резервный источник, папки копий и экспорта. Проверьте и сохраните; файлы музыки не перемещаются. В разделе языка и оформления есть переключатель номеров с подсказкой и открываемой справкой. Номера не зависят от языка.

Аудиоформаты

MP3, WAV, FLAC, M4A (AAC/Apple Lossless), AAC, Ogg Vorbis, Opus и несжатый AIFF PCM. Также WAVE, M4B, OGA, AIF и AIFC. Apple Lossless: моно/стерео до 24 бит. AIFF PCM: 8-32 бита. Оригиналы не изменяются.

Установка и своя музыка

Распаковать все части в одну новую папку и запустить Musikregal/Musikregal.exe. Общедоступная демоверсия на 45 дней не содержит частную коллекцию. Каталог и обложки не являются аудиозаписями. Нужны локальные файлы или доступный источник. Перед поездкой скопировать музыку на устройство.