

Funciones y uso

Espectro más tranquilo con picos

31 bandas finamente segmentadas suben rápido y bajan suavemente. Un marcador luminoso retiene el pico un instante y cae con retraso. La visualización no modifica el sonido y sigue siendo útil con volumen bajo.

Ventana grande y publicidad propia

El escudo original queda centrado entre Bangert y Software. Pantalla completa y Cerrar están arriba a la derecha; el título del espectro, debajo. El idioma sigue la aplicación principal incluso en pausa. Administración > Ajustes > Publicidad propia admite un logo JPG/PNG central y dos líneas por lado. Cualquier entrada sustituye todo el bloque de marca. Borre logo y ambos textos para restaurarlo. Los logos de hasta 8 MB se reducen al guardar.

Ajuste fijo de volumen por título

Igualar volumen automáticamente empieza desactivado y se recuerda. Se mide la grabación completa antes de reproducirla. Después su ganancia queda fija durante pasajes suaves, crescendos, pausas, reanudación y saltos. Cada título del fundido conserva su factor. Cambiar la opción durante un título se aplica al siguiente. Los archivos quedan intactos. La primera medición depende de duración y fuente; se reutilizan valores coincidentes.

Rutas claras y números de campo

Administración > Datos y copias > Rutas de datos y fuentes de música muestra los datos del programa y permite elegir fuentes principal/alternativa, copias y exportaciones. Compruebe y guarde; no se mueven archivos de música. Idioma y presentación permite activar números con explicación al pasar el ratón y ayuda pulsable. Los identificadores no cambian de idioma.

Calidad y colas grandes

Bitrates MP3 mínimos: 96, 120, 128, 192, 256, 320, 384 y 512 kbit/s. Restablecer filtros conserva el mínimo elegido. Etiquetas nuevas ausentes no borran géneros o idiomas conocidos. Las actualizaciones de posición solo procesan los próximos títulos visibles y conservan la cola entera.

Límites de medición

Objetivo -18 LUFS, aumento máximo +18 dB y límite de pico -2 dBTP. Se miden grabaciones mono/estéreo completas de hasta 40 minutos y 384 MiB codificados. Si no es posible, se reproduce con ganancia original fija y aviso. No hay corrección posterior dentro del título. El espectro y el nivel real de reproducción permanecen separados.

Nueva cabecera del reproductor

A la izquierda aparecen el escudo original grande y Bangert-Software. La pantalla de frecuencias queda centrada y unos 3 cm más estrecha. A la derecha están Reproductor, versión y Volver al inicio, con letra legible.

Frecuencias más rápidas

La pantalla mide el contenido musical independientemente del volumen de escucha. Las barras más rápidas aprovechan la altura también en grabaciones suaves mediante una ganancia visual automática común. Se conservan los niveles relativos y colores; líneas horizontales finas dividen las barras.

Pulgares junto a la pista actual

Pulgar arriba añade o quita el favorito. Pulgar abajo excluye la pista de las colas normales de forma permanente y quita el favorito. Una exclusión nueva también la retira de la cola actual; sin pista siguiente se detiene la reproducción.

Excepción de una sola vez

Incluir pistas excluidas una sola vez se aplica a la cola recién iniciada. La casilla se desmarca tras un inicio correcto. La valoración guardada sigue igual; la siguiente cola normal vuelve a excluir la pista. La exclusión puede quitarse desde la lista.

Reproducción aleatoria

En Reproductor, Acciones > Reproducción aleatoria mezcla todos los resultados de los filtros actuales. Se respetan las exclusiones permanentes. Los favoritos están en el selector de vista.

Fundir ahora

El nuevo botón junto a Pista siguiente inicia un fundido inmediato a la próxima pista de la cola. Usa la duración elegida de 1 a 10 segundos, o 3 segundos con el fundido automático desactivado. Pista siguiente sigue siendo un salto directo. Una pista siguiente no disponible no interrumpe la actual.

Pantalla activa

Mientras VMW está abierto, impide el apagado automático de pantalla y el salvapantallas, incluso en pausa o minimizado. Al cerrar, se libera la protección y se restaura el estado previo del salvapantallas. Sigue siendo posible bloquear Windows voluntariamente.

Colores más suaves

El rojo es menos intenso. El blanco utiliza superficies más suaves y cálidas. El tema sin deslumbramiento también cubre fondos y espacios entre campos, sin huecos de blanco brillante.

Visita de Blutfang

Nuevos gráficos renderizados muestran a Blutfang más nítido. Cruza la pantalla, se detiene en el centro, gira ligeramente la cabeza y guiña un ojo una vez. Su mirada sigue dirigida al espectador. Se mantienen los controles separados de visitas y Halloween, las vistas previas, el clic y Esc.



VMW Pro 1.9.5.0

Windows

Uso portátil - llévate la carpeta

Sin instalador convencional: cierra VMW, copia toda la carpeta Musikregal, incluida Daten, a una ubicación con permiso de escritura y ejecuta Musikregal.exe. La colección y el índice musical acompañan al programa. Las fuentes musicales permanecen donde están; copiar la carpeta del programa no cambia sus rutas guardadas. Conserva toda la estructura de carpetas; copiar solo el EXE no basta. En la misma cuenta de Windows no se necesita reinstalar. La protección de licencia, las credenciales y algunos ajustes permanecen en la carpeta del usuario. Otro PC o cuenta puede requerir configurar de nuevo la activación y los accesos. El audio externo no se copia automáticamente.

Copia ZIP - guardar, extraer y ejecutar

Cierra VMW por completo, comprime toda la carpeta Musikregal con Daten en ZIP y guárdala. Para restaurar, extrae toda la ZIP y ejecuta Musikregal.exe. Incluye programa, colección e índice; no se necesita reinstalar en la misma cuenta Windows. No incluye audio externo ni licencia y credenciales guardadas por separado.

Formatos de audio

MP3, WAV, FLAC, M4A (AAC/Apple Lossless), AAC, Ogg Vorbis, Opus y AIFF PCM sin comprimir. También WAVE, M4B, OGA, AIF y AIFFC. Apple Lossless: mono/estéreo hasta 24 bits. AIFF PCM: de 8 a 32 bits. Los originales no cambian.

Listas continuas

Carga automática por defecto; navegación por páginas opcional. Numeración continua en ambos modos. Las nuevas páginas empiezan arriba de la lista. Ordenar por intérprete, título, año, género o álbum, ascendente o descendente. Vista y orden quedan guardados.

Reproducción clara

Reproducir inicia solo el título elegido. Las casillas marcan una selección; Reproducir selección sustituye la cola, Añadir selección agrega al final. Secuencia muestra la pista actual y las siguientes y sigue los cambios. Detener finaliza y vuelve a 0:00. El tiempo restante aparece en minutos:segundos, centrado bajo la barra de reproducción y con el mismo tamaño de cifras que los demás tiempos.

Imprimir listas de medios

Administración > Colección > Lista de impresión. Selección y filtros limita género, intérprete, álbum, año y soporte; permite desmarcar medios individuales. Orden y columnas define campos y orden. Cabecera configura logotipos y texto. Vista previa muestra todas las páginas. Imprimir / PDF abre el diálogo del sistema. Cabecera, columnas y números se repiten.

Uso coherente

Se incluyen todos los soportes y archivos sin asignación. Los filtros quedan guardados. Cabecera y navegación permanecen visibles. Botones con nombre inspirados en una pletina. Formato, kbit/s y carpeta de origen visibles. Un color contrastado destaca la pista actual. Mantener el ratón unos dos segundos abre la explicación.



VMW Pro 1.9.5.0

Windows

Siguiente pista preparada

Durante la reproducción se prepara la siguiente pista, también sin fundido y en modo álbum. La pausa conserva la pista preparada. Los cambios de cola o fuente preparan la siguiente pista real.

Frecuencias en una o dos pantallas

31 bandas verticales de 20 Hz a 20 kHz muestran la reproducción en la cabecera. Segundo monitor abre una ventana grande que se puede mover y minimizar; pantalla completa es opcional. La cabecera principal muestra entonces un nivel horizontal. Cada ventana recuerda tamaño, posición y pantalla completa por separado. Sin segundo monitor, la ventana sigue accesible. La visualización no cambia el sonido.

Historial claro

Eliminar entradas seleccionadas y borrar todo el historial tienen confirmaciones separadas. Búsqueda, selección y acciones permanecen sobre la lista desplazable. Los fondos explícitos mantienen el contraste de los botones en todos los temas.

Colores vivos

Azul, verde, rojo, antracita, blanco, blanco suave, negro, naranja o arcoíris. Sobre negro, texto y bordes comparten rojo, azul, verde o blanco. Arcoíris mueve suavemente el fondo multicolor. Las opciones se guardan.

Visitas de Blutfang

Idioma y apariencia ofrece controles separados para Halloween el 31 de octubre y visitas ocasionales. Ambos empiezan desactivados y tienen vista previa. Las visitas aparecen cada 30 a 75 minutos aproximadamente en inicio o reproductor; se aplazan al escribir o con diálogos. La música continúa. Un clic en el efecto o Esc lo cierra; se respeta el movimiento reducido.

Actualizar

Cerrar Musikregal. Extraer la actualización privada fuera de la carpeta del programa. Ejecutar UPDATE-STARTEN.cmd y elegir la carpeta Musikregal existente. Actualización directa desde 1.5.0.1, sin instalar antes 1.6.0.0. Se conservan datos, fuentes, favoritos, listas y licencia. No desinstalar.

Instalación y música propia

Extraer todas las partes en la misma carpeta nueva y abrir Musikregal/Musikregal.exe. La demo pública de 45 días no contiene colección privada. Catálogo y carátulas no son audio. Los archivos deben estar locales o en una fuente accesible. Copiar la música al dispositivo antes de viajar.