

Actualización e instalación

Espectro más tranquilo con picos

31 bandas finamente segmentadas suben rápido y bajan suavemente. Un marcador luminoso retiene el pico un instante y cae con retraso. La visualización no modifica el sonido y sigue siendo útil con volumen bajo.

Ventana grande y publicidad propia

El escudo original queda centrado entre Bangert y Software. Pantalla completa y Cerrar están arriba a la derecha; el título del espectro, debajo. El idioma sigue la aplicación principal incluso en pausa. Administración > Ajustes > Publicidad propia admite un logo JPG/PNG central y dos líneas por lado. Cualquier entrada sustituye todo el bloque de marca. Borre logo y ambos textos para restaurarlo. Los logos de hasta 8 MB se reducen al guardar.

Ajuste fijo de volumen por título

Igualar volumen automáticamente empieza desactivado y se recuerda. Se mide la grabación completa antes de reproducirla. Después su ganancia queda fija durante pasajes suaves, crescendos, pausas, reanudación y saltos. Cada título del fundido conserva su factor. Cambiar la opción durante un título se aplica al siguiente. Los archivos quedan intactos. La primera medición depende de duración y fuente; se reutilizan valores coincidentes.

Rutas claras y números de campo

Administración > Datos y copias > Rutas de datos y fuentes de música muestra los datos del programa y permite elegir fuentes principal/alternativa, copias y exportaciones. Compruebe y guarde; no se mueven archivos de música. Idioma y presentación permite activar números con explicación al pasar el ratón y ayuda pulsable. Los identificadores no cambian de idioma.

Calidad y colas grandes

Bitrates MP3 mínimos: 96, 120, 128, 192, 256, 320, 384 y 512 kbit/s. Restablecer filtros conserva el mínimo elegido. Etiquetas nuevas ausentes no borran géneros o idiomas conocidos. Las actualizaciones de posición solo procesan los próximos títulos visibles y conservan la cola entera.

Límites de medición

Objetivo -18 LUFS, aumento máximo +18 dB y límite de pico -2 dBTP. Se miden grabaciones mono/estéreo completas de hasta 40 minutos y 384 MiB codificados. Si no es posible, se reproduce con ganancia original fija y aviso. No hay corrección posterior dentro del título. El espectro y el nivel real de reproducción permanecen separados.

Nueva cabecera del reproductor

A la izquierda aparecen el escudo original grande y Bangert-Software. La pantalla de frecuencias queda centrada y unos 3 cm más estrecha. A la derecha están Reproductor, versión y Volver al inicio, con letra legible.

Frecuencias más rápidas

La pantalla mide el contenido musical independientemente del volumen de escucha. Las barras más rápidas aprovechan la altura también en grabaciones suaves mediante una ganancia visual automática común. Se conservan los niveles relativos y colores; líneas horizontales finas dividen las barras.

Pulgares junto a la pista actual

Pulgar arriba añade o quita el favorito. Pulgar abajo excluye la pista de las colas normales de forma permanente y quita el favorito. Una exclusión nueva también la retira de la cola actual; sin pista siguiente se detiene la reproducción.

Excepción de una sola vez

Incluir pistas excluidas una sola vez se aplica a la cola recién iniciada. La casilla se desmarca tras un inicio correcto. La valoración guardada sigue igual; la siguiente cola normal vuelve a excluir la pista. La exclusión puede quitarse desde la lista.

Reproducción aleatoria

En Reproductor, Acciones > Reproducción aleatoria mezcla todos los resultados de los filtros actuales. Se respetan las exclusiones permanentes. Los favoritos están en el selector de vista.

Fundir ahora

El nuevo botón junto a Pista siguiente inicia un fundido inmediato a la próxima pista de la cola. Usa la duración elegida de 1 a 10 segundos, o 3 segundos con el fundido automático desactivado. Pista siguiente sigue siendo un salto directo. Una pista siguiente no disponible no interrumpe la actual.

Pantalla activa

Mientras VMW está abierto, impide el apagado automático de pantalla y el salvapantallas, incluso en pausa o minimizado. Al cerrar, se libera la protección y se restaura el estado previo del salvapantallas. Sigue siendo posible bloquear Windows voluntariamente.

Colores más suaves

El rojo es menos intenso. El blanco utiliza superficies más suaves y cálidas. El tema sin deslumbramiento también cubre fondos y espacios entre campos, sin huecos de blanco brillante.

Visita de Blutfang

Nuevos gráficos renderizados muestran a Blutfang más nítido. Cruza la pantalla, se detiene en el centro, gira ligeramente la cabeza y guiña un ojo una vez. Su mirada sigue dirigida al espectador. Se mantienen los controles separados de visitas y Halloween, las vistas previas, el clic y Esc.

Copia ZIP - guardar, extraer y ejecutar

Cierra VMW por completo, comprime toda la carpeta Musikregal con Daten en ZIP y guárdala. Para restaurar, extrae toda la ZIP y ejecuta Musikregal.exe. Incluye programa, colección e índice; no se necesita reinstalar en la misma cuenta Windows. No incluye audio externo ni licencia y credenciales guardadas por separado.