

Mise à jour et installation

Spectre plus calme avec repères de crête

31 bandes finement segmentées montent rapidement et redescendent en douceur. Un repère lumineux conserve brièvement la crête puis descend avec retard. Le spectre ne modifie pas le son et reste lisible à faible volume.

Grande fenêtre et publicité personnalisée

Le blason original est centré entre Bangert et Software. Plein écran et Fermer sont en haut à droite, l'intitulé du spectre dessous. La langue suit l'application principale même en pause. Gestion > Réglages > Publicité personnalisée accepte un logo JPG/PNG central et deux lignes de chaque côté. Toute saisie remplace le bloc de marque entier. Effacez logo et deux textes pour le restaurer. Les logos jusqu'à 8 Mo sont redimensionnés.

Correction de volume fixe par titre

Égaliser automatiquement le volume est désactivé initialement et mémorisé. L'enregistrement entier est mesuré avant sa lecture. Son gain reste ensuite fixe pendant les passages doux, crescendos, pauses, reprises et déplacements. Chaque titre du fondu conserve son gain. Une commutation pendant un titre agit au suivant. Les fichiers musicaux restent inchangés. La première mesure dépend de la durée et de la source ; les valeurs correspondantes sont réutilisées.

Chemins clairs et numéros de champ

Gestion > Données et sauvegarde > Chemins des données et sources musicales affiche le dossier des données et permet de choisir source principale/de secours, sauvegardes et exports. Vérifiez puis enregistrez ; les fichiers ne sont pas déplacés. Langue et présentation propose les numéros de champ avec explication au survol et aide cliquable. Ils restent identiques dans chaque langue.

Filtres et grandes files

Débits MP3 minimaux : 96, 120, 128, 192, 256, 320, 384 et 512 kbit/s. Réinitialiser les filtres conserve le minimum choisi. Les nouveaux tags manquants n'effacent pas genres ou langues connus. Les mises à jour de position ne traitent que les prochains titres affichés tout en conservant la file complète.

Limites de mesure

Cible -18 LUFS, amplification maximale +18 dB et plafond de crête -2 dBTP. Les enregistrements mono/stéréo entiers jusqu'à 40 minutes et 384 Mio encodés peuvent être mesurés. À défaut, la lecture conserve le gain original avec un avis. Aucune correction ultérieure dans le titre en cours. Spectre et niveau réel de lecture restent distincts.

Nouvel en-tête du lecteur

Le grand blason original et Bangert-Software sont à gauche. L'affichage des fréquences est centré et réduit d'environ 3 cm. À droite figurent Lecteur, version et Retour au choix initial, dans une taille lisible.



VMW Pro 1.9.5.0

Windows

Fréquences plus réactives

L'affichage mesure le contenu musical indépendamment du volume d'écoute. Les barres plus rapides utilisent leur hauteur même pour les enregistrements faibles grâce à un gain visuel automatique commun. Les niveaux relatifs des bandes et les couleurs restent conservés ; de fines lignes horizontales divisent les barres.

Pouces près du titre actuel

Le pouce levé ajoute ou retire un favori. Le pouce baissé exclut durablement le titre des files normales et retire son état de favori. Une nouvelle exclusion le retire aussi de la file en cours ; sans titre suivant, la lecture s'arrête.

Exception unique

Inclure les titres exclus pour un mix s'applique à la nouvelle file lancée. La case est réinitialisée après un démarrage réussi. L'évaluation enregistrée reste intacte ; la prochaine file normale exclut à nouveau le titre. La liste permet d'annuler l'exclusion.

Lecture aléatoire

Dans Lecteur, Actions > Lecture aléatoire mélange tous les résultats des filtres actuels. Les exclusions permanentes sont respectées. Les favoris sont accessibles dans le choix de vue.

Enchaîner maintenant

Le nouveau bouton près de Titre suivant lance immédiatement un fondu vers le prochain titre de la file. Il utilise la durée choisie de 1 à 10 secondes, ou 3 secondes si le fondu automatique est désactivé. Titre suivant reste un saut direct. Un titre suivant indisponible n'interrompt pas le titre actuel.

Écran maintenu actif

Tant que VMW reste ouvert, il empêche la veille automatique de l'écran et l'écran de veille, même en pause ou minimisé. À la fermeture, la protection cesse et l'état précédent de l'écran de veille est restauré. Le verrouillage volontaire de Windows reste possible.

Couleurs plus douces

Le rouge est moins intense. Le blanc utilise des surfaces plus douces et chaudes. Le thème doux couvre également les fonds et les espaces entre les champs, sans zones blanc vif.

Visite de Blutfang

De nouveaux rendus rendent Blutfang plus net. Il traverse l'écran, s'arrête au milieu, tourne légèrement la tête et fait un clin d'œil. Son regard reste tourné vers le spectateur. Les options séparées de visite et Halloween, les aperçus, le clic et Échap sont conservés.

Sauvegarde ZIP - conserver, extraire et démarrer

Fermez complètement VMW, compressez tout le dossier Musikregal avec Daten en ZIP et conservez-le. Pour restaurer, extrayez toute l'archive puis lancez Musikregal.exe. Programme, collection et index sont inclus ; aucune réinstallation dans le même compte Windows. Audio externe, licence et accès stockés séparément sont exclus.